


# Produkční deska

Na základě námětů od uživatelů jsme do Pigmaticu přidali novou sestavu pojmenovanou **Produkční deska**. Tato sestava je principiálně úplně odlišná od všech dosavadních sestav a bylo kvůli ní potřeba doprogramovat do Pragmatiku nové funkce. Po zralé úvaze jsme se rozhodli, že tyto nové funkce přidáme už jen do nového Pragmatiku 16, ve starém Pragmatiku 07 tato sestava nebude dostupná.

## Jak poznám, jakou verzi Pragmatiku používám?

Pokud používáte Excel 2016, 2013, 2010 nebo 2007 a máte v hlavním menu záložku **Pragmatik** (na obr. zvýrazněno červeně), používáte „nový“ **Pragmatik 16**.



Pokud Používáte Excel 2003, máte zcela jistě „starý“ **Pragmatik 07**, v této verzi Excelu (mimočodem Microsoft ukončil jeho podporu již v roce 2014) Pragmatik 16 nefunguje.




Pokud používáte Excel 2013, 2010 nebo 2007 a máte v něm Pigmatic ukryt v záložce **Doplňky**, používáte **Pragmatik 07**

Používání Pragmatiku 07 nepředstavuje žádný problém, Pigmatic v něm bude ještě řadu let plnohodnotně fungovat, ale některé nově plánované funkce už nebudete mít k dispozici.

## Kde Produkční desku najdu?

Produkční deska je v modulu Evidence, úplně na konci za Celkovým přehledem.



## Jak Produkční deska vypadá?

V prvním sloupci produkční desky jsou sledované ukazatele, ve druhém sloupci je zobrazen stanovený Cíl a následující sloupce s čísly týdnů.

Týdny jsou číslovány podle platné ISO normy, tzn. týden číslo 1 je první týden v roce, který má více jak 3 dny. Maximální zobrazitelný počet týdnů je 53. V závislosti na zvoleném časovém období se může stát, že první nebo poslední týden nejsou zobrazeny celé. Některé údaje (např. počet inseminací) tím pak jsou výrazně ovlivněny. V tom případě se pro upozornění uživatele pod číslem týdne zobrazuje menším písmem počet dnů.

Ukazatele jsou pro větší přehlednost uspořádány do skupin.

Hodnoty ukazatelů pro daný týden jsou barevně zvýrazněny podle toho, zda splňují nebo nespĺňují požadovaný cíl.

Ukazatel	Cíl	Týdny											
		44 5	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3
<b>Prasnice a prasničky</b>													
Počet prasniček		188	187	193	197	185	188	188	201	194	186	180	166
Počet prasnic		906	890	895	893	903	904	907	893	903	901	896	909
Počet prasnic a prasniček		1 094	1 077	1 089	1 090	1 089	1 093	1 096	1 095	1 098	1 088	1 076	1 075
Úhyn		4	4	2	0	1	1	1	2		1	2	1
Vyřazení		17	0	0	18	1	20	19	0		30	0	0
<b>Inseminace</b>													
Celkem inseminací za týden		11	52	57	59	58	56	56	51	52	63	53	47
Procento zabřeznutí	92	90,9	90,4	91,2	96,6	91,4	91,1	94,6	86,3	90,4			
Procento oprasení	88												
<b>Porody</b>													
Počet porodů za týden		34	54	44	47	51	63	50	45	65	55	46	47
Všech narozených selat na vrh	13	12,8	12,4	11,2	12,4	13,7	12,5	13,4	13,5	13,6	13,4	13,7	13,4
Živě narozených na vrh	12	11,7	11,6	10,7	11,5	12,7	11,6	12,3	12,4	12,8	11,9	13,0	12,8
Mrtvě narozených na vrh	1	1,1	0,8	0,5	0,9	1,0	0,9	1,1	1,1	0,8	1,5	0,8	0,6
Celkem živě narozených selat		398	626	471	542	648	731	615	559	829	656	596	603
<b>Odstavy</b>													
Počet odstavených selat		527	529	528	504	480	504	504	528	550	575	575	578
Selat odstavených na vrh	11	11,0	10,6	10,6	11,5	10,9	10,1	9,3	10,8	10,8	11,5	11,3	12,3
Hmotnost selat při odstavu	7	7,1	7,5	7,2	6,8	6,4	7,3	7,3	7,0	7,0	7,2	7,1	7,1
<b>Předvýkrm</b>													
Naskladněno		527	529	528	504	480	504	504	528	550	575	575	578
Průměrný stav		3 844	3 564	3 234	3 623	3 424	3 772	3 681	3 686	3 361	3 684	3 732	3 991
Úhyn %		0,18	0,65	0,43	0,50	0,35	0,32	0,41	0,43	0,33	0,30	0,43	0,18
Selekce %		0,00	0,00	0,77	0,00	0,96	0,00	0,00	0,73	0,00	0,00	0,54	0,00
Vyskladněno		1	927	661	14	761	22	670	650	800	3	703	170
<b>Odchov</b>													
Naskladněno		0	80	11	0	96	0	0	0	0	0	40	32
Průměrný stav		556	610	615	598	603	593	564	533	530	517	541	568

## Mohu si stanovit vlastní cíl?

Produkční desku si může každý uživatel přizpůsobit svým potřebám, k tomu slouží režim Nastavení, který se zapíná zaškrtačím políčkem v horním menu. Po jeho zaškrtnutí se zobrazí další sloupce Id, Název, Formát, Pořadí, Aktivní, Nejhorší a Nejlepší.

Změny v tabulce se provádějí stejným způsobem, jako u tabulek v modulu konfigurace. Pomocí pravého tlačítka na sloupci Id se vyvolá příkaz **Editovat řádek** a příslušný řádek se podbarví

oranžově. Uživatel pak může tento řádek libovolně upravit. Provedené úpravy se uloží opět pomocí pravého tlačítka na sloupci Id příkazem **Uložit**.

Význam jednotlivých sloupců je tento:

- **Název** - název ukazatele zobrazený v tabulce
- **Formát** - formát čísla použitý pro zobrazení hodnoty, lze použít libovolný excellem rozpoznávaný formátovací řetězec
- **Pořadí** - určuje pořadí řádků v tabulce
- **Aktivní** - umožní vyřadit řádek ze sestavy, stačí smazat hodnotu 1
- **Cíl** - plánovaná hodnota, které chceme dosáhnout
- **Nejhorší** - pokud chceme hodnoty nesplňující plán stínovat do červena, uvedeme zde krajní hodnotu, která už bude zobrazena sytě červeně
- **Nejlepší** - pokud chceme hodnoty překračující plán stínovat do zelena, uvedeme zde krajní hodnotu, která už bude zobrazena sytě zeleně

Pomocí hodnot Nejhorší a Nejlepší také stanovujeme orientaci cíle, u některých ukazatelů (např. procento zabřeznutí) je žádoucí dosáhnout vyšší hodnoty než cíl, u jiných (procento úhynu) je to naopak.

Ukazatel						Cíl			Týdny	
Id	E	Název	Formát	Pořadí	Aktivní	Cíl	Nejhorší	Nejlepší	44 5	45
1		Prasnice a prasničky			10	1				
2		Počet prasniček	###0	11	1				188	187
3		Počet prasnic	###0	12	1				906	890
4		Počet prasnic a prasniček	###0	13	1				1 094	1 077
5		Úhyn	###0	14	1				4	4
6		Vyřazení	###0	15	1				17	0
7		Inseminace			20	1				
8		Celkem inseminací za týden	###0	21	1				11	52
9		Procento zabřeznutí	0,0	22	1	92	88	96	90,9	90,4
10		Procento oprasení	0,0	23	1	88	84	92		
11		Porody			30	1				
12		Počet porodů za týden	###0	31	1				34	54
13	U	Všech narozených selat na vrh	0,0	32	1	13	11	15	12,8	12,4
14	U	Živě narozených na vrh	0,0	33	1	12	10	14	11,7	11,6
15		Mrtvě narozených na vrh	0,0	34	1	1	2	0	1,1	0,8
16		zrozených selat	###0	35	1				398	626
17		Seřadit vzestupně			40	1				
18		ch selat	###0	41	1				527	529
19		selat odstavených na vrh	0,0	42	1	11	9	12	11,0	10,6
20		Hmotnost selat při odstavu	0,0	43	1	7	5	8	7,1	7,5
21		Předvýkrm			50	1				
22		Naskladněno	###0	51	1				527	529
23		Průměrný stav	###0	52	1				3 844	3 564

### **Mohu z produkční desky odstranit nějaké řádky nebo skupiny řádků?**

Ano, produkční deska zobrazuje jen ty řádky, které mají v režimu nastavení ve sloupci Aktivní hodnotu 1. Stačí tedy obvyklým způsobem editovat příslušné řádky (včetně řádků skupin) a smazat 1 ve sloupci Aktivní.

### **Odstranil jsem z produkční desky několik řádků, jak je vrátím zpět?**

Po přepnutí do režimu nastavení je třeba znovu načíst data sestavy. V tu chvíli se načtou i jinak skryté řádky. Tyto skryté řádky potom můžeme obvyklým způsobem editovat a zapsat do sloupce Aktivní hodnotu 1.

### **Lze do produkční desky přidat nový ukazatel, který není v nabídce?**

Ano, produkční deska je od počátku navržena jako rozšiřitelná sestava. Problematika tvorby ukazatelů je však již nad rámec tohoto textu, v případě zájmu nás prosím kontaktujte.